

SBS-01ML ソフトウエアアップデート方法

アップデート対応サーボは Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータをダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの



アップデート手順

SBS-01ML のアップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp/support/software/

2. ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式) を展開(解凍)します。



3. PC にマイクロ SD カードを挿入して、PC 上で展開した「FUTABA」フォルダーをマイクロ SD カードにコピーします。

4.「FUTABA」フォルダーをコピーしたマイクロ SD カードを、送信機のカードスロットに挿入します



5. 図のように SBS-01ML と送信機裏面の S.IF ポートを接続します。



6. 送信機の電源を ON し、システムメニューから [アップデート]を開きます。

システムメニュー	│New │アイドルアップ1 ��	7.7V 1/1
画面設定	音量設定	日付と時刻
ハードウェア設定	バッテリー設定	レンジチェック
S.Bus サーボ	受信機設定	DLPH-2 設定
SBD 設定	アップデート	インフォメーション

7.[センサーアップデート]ボタンをタップします。



8.[アップデート]ボタンをタップします。



9.終了すると、以下の表示になります。



10. SBS-01ML を S.I/F コネクターから外します。

V2.0 アップデート内容

1. FASSTest26CH に対応しました。